

Manuale

Prenota Motorizzazione

1. Scopo della procedura

La procedura PRENOTA MOTORIZZAZIONE, che s'inscrive nell'ambiente operativo S.I. M.C.T.C., nasce dall'esigenza di razionalizzare e velocizzare le operazioni necessarie all'emissione delle carte di circolazione, attraverso una più stretta collaborazione con gli utenti esterni.

A questi soggetti, sarà data la possibilità di collegarsi direttamente con il sistema informativo della Motorizzazione Civile e di memorizzare i dati relativi ad una richiesta di carta di circolazione.

Il sistema informativo per ogni pratica effettuerà i necessari controlli logici e formali fornendo, in caso di esito positivo, un CODICE PRENOTAZIONE che indicherà che la pratica è stata prenotata.

Presentando presso gli sportelli della Motorizzazione Civile la documentazione della pratica, corredata dal CODICE PRENOTAZIONE di cui, sopra sarà possibile ottenere immediatamente la stampa della carta di circolazione richiesta.

A questo punto la pratica sarà evasa.

La realizzazione del progetto è stata suddivisa in tre fasi. In questa prima fase, sarà possibile stampare le carte di circolazione relative ad immatricolazioni di autoveicoli e motoveicoli purché privi dei modelli aggiuntivi.

Per le fasi successive sarà inviata preventiva comunicazione di attivazione.

2. Modalità di collegamento

Le modalità di collegamento al sistema informativo della Motorizzazione Civile, saranno fornite, in busta chiusa, al momento dell'attivazione del collegamento medesimo.

In questa sede ci limiteremo a precisare che ad ogni utente che richiederà il collegamento sarà fornito un CODICE UTENTE.

In tal modo sarà possibile individuare univocamente sia l'utente autorizzato al collegamento sia le pratiche che a tale utente si riferiscono, poiché ogni utente potrà operare solo ed esclusivamente sulle pratiche di sua competenza.

Codice Funzione	Consente di selezionare il tipo di operazione che s'intende effettuare ed in particolare può assumere i seguenti valori: VV per visualizzare i dati di una pratica II per inserire i dati di una pratica VR per modificare i dati di una pratica precedentemente inserita AA per annullare i dati di una pratica precedentemente inserita
Codice Acquisizione	Questo campo come il precedente serve a selezionare l'operazione desiderata ma assume un significato compiuto solo in combinazione al Codice Funzione . I valori che può assumere tale campo sono: 12 per consentire al termine delle operazioni di inserimento o variazione il richiamo a video della maschera PR12 (noleggio senza conducente). 16 per consentire al termine delle operazioni di inserimento o variazione il richiamo a video della maschera PR16 (inserimento dei comproprietari). FD (Fine Domanda) – per effettuare tutti i controlli logici, formali e di congruenza tra i vari modelli che costituiscono la pratica. Se tali controlli avranno esito positivo il sistema assegnerà automaticamente alla pratica un univoco Codice Prenotazione, ponendola nello stato di prenotata. ST (Stampa) – per effettuare tutti i controlli logici, formali e di congruenza tra i vari modelli che costituiscono la pratica. Se tali controlli avranno esito positivo il sistema stamperà automaticamente la Carta di circolazione o l'etichetta dell'aggiornamento.
Codice Utente	È il codice che individua univocamente l'utente collegato e le pratiche relative a tale utente. È costituito da otto caratteri alfanumerici (AGXX9999) e, come precisato nel paragrafo precedente, è assegnato al momento dell'attivazione del collegamento.
Pratica	Numero della pratica cui l'utente fa riferimento ed è costituito da sei caratteri numerici.
Codice Prenotazione	È costituito da sette caratteri alfanumerici ed è assegnato, automaticamente dall'elaboratore, quando la pratica supera tutti i controlli logici, formali e di congruenza. Presentato presso gli sportelli della Motorizzazione Civile consente l'evasione immediata della pratica cui si riferisce. Nella maschera PR67 è utilizzato come chiave d'accesso per le funzioni di visualizzazione. Non è impiegabile per nessun altro tipo di funzione.
Targa	Deve essere digitato solo nel caso di tipi domanda D (duplicati) mentre in tutti gli altri casi deve essere lasciato vuoto. Nelle funzioni di visualizzazione, solo per le pratiche che risultano già evase, sarà avvalorato con il numero targa relativo alla pratica.
Tipo Domanda	Può assumere i seguenti valori: I Immatricolazioni R Reimmatricolazioni D Duplicati
Codice Operazione	Può assumere valori compresi tra 1 e 6. (1 per tipo domanda I e D - 2 per il noleggio senza conducente)
Causale Agg/Rinnov	Questo campo deve essere digitato solo per i tipi domanda D (duplicati e/o aggiornamenti). Fa riferimento al campo 16 del mod. 2119.
Ufficio Operativo	Ufficio operativo cui presentare la domanda e il Codice Prenotazione. Si precisa che l'ufficio operativo e la provincia di residenza del proprietario del veicolo dovranno sempre essere uguali.
Agenzia	Codice dell'impresa di consulenza. Fa riferimento al campo 2 del mod. 2119.
Cognome	Cognome o denominazione sociale del proprietario del veicolo. Fa riferimento al campo 5 del mod. 2119.
Nome	Nome del proprietario del veicolo o la continuazione della ragione sociale. Fa riferimento al campo 6 del mod. 2119.
Denominazione	Tipo della ragione sociale. Fa riferimento al campo 7 del mod. 2119.
Numero Compr	Numero di altri proprietari del veicolo. Nel caso in cui tale campo sia impostato, sarà necessario inserire, tramite la maschera PR16, il o i corrispondenti modelli aggiuntivi 16. Fa riferimento al campo 15 del mod. 2119.
Data di nascita	Da digitare solo per persone fisiche. Va inserita nel formato GG/MM/AAAA. Fa riferimento al campo 8 del mod. 2119.
Stato estero nascita	Da digitare solo per persone fisiche nate all'estero. Va inserita la sigla dello stato composta di tre caratteri. Fa riferimento al campo 9 del mod. 2119.
Luogo di nascita	Da digitare solo per persone fisiche. Va inserito nel formato SiglaProv./Comune. Fa riferimento ai campi 10 (per la provincia) e 11 (per il comune) del mod. 2119.
Residenza	Va inserito nel formato SiglaProv./Comune. Fa riferimento ai campi 13 (per la provincia) e 12 (per il comune) del mod. 2119.

Indirizzo	Deve essere digitato nel formato “numero civico, denominazione della strada”. Non inserire il suffisso “Via”. Fa riferimento al campo 14 del mod. 2119.
Omologazione	Omologazione del veicolo e fa riferimento al campo 20 del mod. 2119. Va inserita solo per Tipo Domanda = I.
Telaio	Telaio del veicolo e fa riferimento al campo 21 del mod. 2119. Va inserito per ogni tipo di domanda.
Codice Veicolo	Codice del veicolo (detto anche codice antifalsificazione). Obbligatorio per Tipo domanda I e serve a controllare la congruenza tra il telaio e l’omologazione digitati nella maschera e quelli associati al codice veicolo.
Categoria/uso	I codici uso disponibili sono: A0, A1, A2, M0, P4, N4, C4. Fa riferimento ai campi 23 e 24 del mod. 2119. Va inserita solo per Tipo Domanda = I.
Carrozzeria^(*)	Carrozzeria del veicolo.
Integrazione fab/tipo^(*)	Integrazione fabbrica e tipo.
Targa precedente	Targa precedente del veicolo. Fa riferimento al campo 25 del mod. 2119. Va inserita solo per Tipo Domanda = R.
Stato targa prec.	Fa riferimento al campo 26 del mod. 2119.
Anno prima immatr.^(*)	Fa riferimento al campo 22 del mod. 2119.
Numero bolla^(*)	Numero di bolla di sdoganamento per i veicoli provenienti da paesi extra Cee.
Data bolla^(*)	Data di bolla di sdoganamento per i veicoli provenienti da paesi extra Cee.
Luogo sdoganamento^(*)	Luogo dove il veicolo è sdoganato.

(*) Questi campi, attualmente non sono disponibili e pertanto non vanno inseriti.

3.1. Descrizione della maschera PR67

Nella parte che segue esaminiamo ora le principali funzionalità di cui è dotata la maschera PR67. Si ricorda che per funzione s’intende combinazione del Codice Funzione con il Codice Acquisizione. Inoltre precisiamo che una pratica s’intende:

- Inserita** quando è stata solo inserita in archivio ma non è stato assegnato nessun codice prenotazione
- Prenotata** quando ha superato tutti i controlli logici, formali e di congruenza ed è stata associata ad un Codice Prenotazione.
- Evasa** quando è stata presentata alla Motorizzazione Civile ed è stata stampata la carta di circolazione.

Codice funzione “VV” e codice acquisizione “ “

Consente la visualizzazione dei dati, relativi al modello 2119, precedentemente memorizzati in archivio. Le chiavi di accesso che possono essere utilizzate per questo tipo di visualizzazione possono essere il **Codice Utente** e **Numero Pratica** oppure, solo per pratiche già prenotate o evase, il **Codice Prenotazione**. Queste due diverse chiavi di interrogazione sono alternative tra loro.

Codice funzione “VV” e codice acquisizione “16“

Partendo dalla maschera PR67, consente il richiamo della maschera PR16 e la visualizzazione, se già precedentemente inserito, dei dati relativi al primo comproprietario. Nel caso non vi sia il primo comproprietario da visualizzare la maschera PR16 comparirà pronta per il suo inserimento. Per le chiavi di ricerca e le loro modalità di utilizzo, vale quanto specificato nella precedente funzione di visualizzazione.

Codice funzione “II” e codice acquisizione “16“

Consente l’inserimento in archivio dei dati relativi al modello 2119 e il richiamo della maschera PR16, già predisposta per l’inserimento del primo comproprietario.

Codice funzione “II” e codice acquisizione “FD”

Consente l’inserimento in archivio dei dati relativi al modello 2119, ponendo, al termine di tutti i controlli, la pratica nello stato di prenotata. Si precisa che una pratica s’intende prenotata quando è emesso automaticamente dall’elaboratore il Codice Prenotazione. È solo in questo caso che la pratica può essere considerata chiusa e, pertanto, presentabile presso gli sportelli della Motorizzazione Civile.

Codice funzione “VR” e codice acquisizione “16”

Consente la variazione in archivio dei dati relativi al modello 2119 e il richiamo della maschera PR16, già predisposta per l’inserimento o la variazione dei dati del primo comproprietario. Se si varia una pratica già in stato di prenotata al termine dell’elaborazione il vecchio Codice Prenotazione non sarà più utilizzabile per nessuna funzione. È invece impossibile variare una pratica che risulta evasa, ossia per una pratica già presentata agli sportelli della Motorizzazione Civile e per la quale si è già provveduto a stampare la carta di circolazione.

Codice funzione “VR” e codice acquisizione “FD”

Consente la variazione in archivio dei dati relativi al modello 2119 ponendo, al termine dell’elaborazione, la pratica nello stato di prenotata. Si precisa che una pratica s’intende prenotata quando è emesso automaticamente dall’elaboratore il Codice Prenotazione. È solo in questo caso che la pratica può essere considerata chiusa e, pertanto, presentabile agli uffici della Motorizzazione Civile. Se si varia una pratica già in stato di prenotata al termine dell’elaborazione sarà fornito un nuovo Codice Prenotazione. È invece impossibile variare una pratica che risulta evasa, ossia per una pratica già presentata agli sportelli della Motorizzazione Civile e per la quale si è già provveduto a stampare la carta di circolazione.

Codice funzione “AA” e codice acquisizione “ “

Consente l’annullamento di tutta una pratica ossia del modello 2119 e di tutti i modelli 16 eventualmente presenti. Possono essere annullate sia pratiche solo inserite che pratiche prenotate mentre è impossibile annullare pratiche che risultano già evase.

Codice funzione “RP” e codice acquisizione “ “

Consente la ristampa di una pratica. Oltre al codice funzione RP occorre inserire il Codice Utente e la Pratica.

Codice Funzione	Consente di selezionare il tipo di operazione che s'intende effettuare ed in particolare può assumere i seguenti valori: VV per visualizzare i dati di un comproprietario II per inserire i dati di un comproprietario VR per modificare i dati di un comproprietario precedentemente inserito AA per annullare i dati di un comproprietario precedentemente inserito IQ fornisce la lista di tutti i comproprietari inseriti per la pratica trattata.
Codice Acquisizione	Questo campo come il precedente serve a selezionare l'operazione desiderata ma assume un significato compiuto solo in combinazione al Codice Funzione . I valori che può assumere tale campo sono: 67 per consentire al termine delle operazioni di inserimento o variazione il richiamo a video della maschera PR67. FD (Fine Domanda) – per effettuare tutti i controlli logici, formali e di congruenza tra i vari modelli che costituiscono la pratica. Se tali controlli avranno esito positivo il sistema assegnerà automaticamente alla pratica un Codice Prenotazione. ST (Stampa) – per effettuare tutti i controlli logici, formali e di congruenza tra i vari modelli che costituiscono la pratica. Se tali controlli avranno esito positivo il sistema stamperà automaticamente la Carta di circolazione o l'etichetta dell'aggiornamento.
Codice utente	È il codice che individua univocamente l'utente collegato e le pratiche relative a tale utente. È costituito da 8 caratteri alfanumerici (AGXX9999) e, come precisato nel paragrafo precedente, è assegnato al momento dell'attivazione del collegamento.
Pratica	Numero della pratica cui l'utente fa riferimento ed è costituito da 6 caratteri numerici.
Codice Prenotazione	È costituito da 7 caratteri alfanumerici ed è assegnato, automaticamente dall'elaboratore, quando la pratica supera tutti i controlli logici, formali e di congruenza. Presentato presso gli sportelli della Motorizzazione Civile consente l'evasione immediata della pratica cui si riferisce. Nella maschera PR16 è utilizzato come chiave d'accesso per le funzioni di visualizzazione. Non è impiegabile per nessun altro tipo di funzione.
Progressivo Comproprietario	È costituito da un solo carattere numerico ed ha lo scopo d'individuare, per ogni funzione, il comproprietario cui si sta facendo riferimento. Si ricorda che possono essere inseriti al massimo nove comproprietari per ogni pratica.
Cognome	Cognome o denominazione sociale del comproprietario del veicolo. Fa riferimento al campo 28 del mod. 16.
Nome	Nome del comproprietario del veicolo o la continuazione della ragione sociale. Fa riferimento al campo 28 del mod. 16.
Denominazione	Tipo della ragione sociale. Fa riferimento al campo 78 del mod. 16.
Data di nascita	Da digitare solo per persone fisiche. Va inserita nel formato GG/MM/AAAA. Fa riferimento al campo 21 del mod. 16.
Stato estero nascita	Da digitare solo per persone fisiche nate all'estero. Va inserita la sigla dello stato composta di tre caratteri. Fa riferimento al campo 50 del mod. 16.
Luogo di nascita	Da digitare solo per persone fisiche. Va inserito nel formato SiglaProv./Comune. Fa riferimento ai campi 54 (per la provincia) e 28 (per il comune) del mod. 16.
Residenza	Va inserito nel formato SiglaProv./Comune. Fa riferimento ai campi 50 (per la provincia) e 28 (per il comune) del mod. 16.
Indirizzo	Deve essere digitato nel formato "numero civico, denominazione della strada". Non inserire il suffisso "Via". Fa riferimento al campo 55 del mod. 16.
Data scadenza	Rappresenta la data di scadenza per i contratti di leasing, usufrutto e patto di riservato dominio.

4.1. Descrizione della maschera PR16

Nella parte che segue esaminiamo ora le principali funzionalità di cui è dotata la maschera PR16. Come per la maschera PR67, si ricorda che per funzione s'intende combinazione del Codice Funzione con il Codice Acquisizione. Nella maschera PR16 oltre a questi due campi, particolare importanza assume il campo **Progressivo Comproprietario**; campo da digitare obbligatoriamente per ogni funzione (esclusa la funzione IQ). Infatti, tramite questo campo è possibile individuare, tra i vari comproprietari del veicolo, a quale ci riferiamo.

Codice funzione “VV” e codice acquisizione “ “

Consente la visualizzazione dei dati, relativi al modello 16, precedentemente memorizzati in archivio. Le chiavi di accesso che possono essere utilizzate per questo tipo di visualizzazione possono essere il **Codice Utente** e **Numero Pratica** oppure, solo per pratiche già prenotate o evase, il **Codice Prenotazione**. Queste due diverse chiavi di interrogazione sono alternative tra loro.

Codice funzione “VV” e codice acquisizione “67”

Partendo dalla maschera PR16, consente il richiamo della maschera PR67 e la visualizzazione dei dati relativi al modello 2119. Per le chiavi di ricerca e le loro modalità di utilizzo, vale quanto specificato nella precedente funzione di visualizzazione.

Codice funzione “II” e codice acquisizione “16”

Consente l’inserimento in archivio dei dati relativi al modello 16, mantenendo a video la maschera PR16 predisposta per l’inserimento del successivo comproprietario. Tale funzione è consigliata per quelle pratiche per le quali è richiesto l’inserimento di più comproprietari.

Codice funzione “II” e codice acquisizione “67”

Consente l’inserimento in archivio dei dati relativi ad un modello 16 e il richiamo della maschera PR67, con visualizzati i dati relativi al modello 2119. Se s’inserisce un comproprietario ad una pratica in stato di prenotata, al termine dell’elaborazione il vecchio Codice Prenotazione non sarà più utilizzabile per nessun’operazione.

Codice funzione “II” e codice acquisizione “FD”

Consente l’inserimento in archivio dei dati relativi al modello 16, pone la pratica nello stato di prenotata e richiama a video la maschera PR67, riportante l’informazione del Codice Prenotazione assegnato alla pratica. Si precisa che una pratica s’intende prenotata quando è emesso automaticamente dall’elaboratore il Codice Prenotazione. È solo in questo caso che la pratica può essere considerata chiusa e, pertanto, presentabile presso gli sportelli della Motorizzazione Civile.

Codice funzione “VR” e codice acquisizione “67”

Consente la variazione in archivio dei dati relativi ad un modello 16 e il richiamo della maschera PR67, con visualizzati i dati relativi al modello 2119. Se si varia una pratica già in stato di prenotata al termine dell’elaborazione il vecchio Codice Prenotazione non sarà più utilizzabile per nessun’operazione.

Codice funzione “VR” e codice acquisizione “16”

Consente la variazione in archivio dei dati relativi al modello 16, mantenendo a video la maschera PR16 predisposta per la variazione di un successivo comproprietario. Tale funzione è consigliata nei casi in cui si è costretti a modificare più comproprietari di una stessa pratica. Se si varia una pratica in stato di prenotata, al termine dell’elaborazione il vecchio Codice Prenotazione non sarà più utilizzabile per nessun’operazione.

Codice funzione “VR” e codice acquisizione “FD”

Consente la variazione in archivio dei dati relativi al modello 16, pone, la pratica nello stato di prenotata e richiama a video la maschera PR67 con l’indicazione del Codice Prenotazione associato alla pratica stessa. Si precisa che una pratica s’intende prenotata quando è emesso automaticamente dall’elaboratore il Codice Prenotazione. È solo in questo caso che la pratica può essere considerata chiusa e, pertanto, presentabile agli uffici della Motorizzazione Civile. Se si varia una pratica già in stato di prenotata al termine dell’elaborazione sarà fornito un nuovo Codice Prenotazione. È invece impossibile variare una pratica che risulta evasa, ossia per una

pratica già presentata agli sportelli della Motorizzazione Civile e per la quale si è già provveduto a stampare la carta di circolazione.

Codice funzione “AA” e codice acquisizione “ “

Consente l’annullamento dei dati di un comproprietario inserito erroneamente. Possono essere annullate sia pratiche solo inserite che pratiche prenotate mentre è impossibile annullare pratiche che risultano già evase.

Codice funzione “AA” e codice acquisizione “67”

Consente l’annullamento dei dati di un comproprietario inserito erroneamente con il contemporaneo richiamo a video della maschera PR67 con dati relativi al modello 2119. Possono essere annullate sia pratiche solo inserite che pratiche prenotate mentre è impossibile annullare pratiche che risultano già evase.

Codice funzione “IQ”

Consente la visualizzazione di tutti i comproprietari presenti in archivio per una determinata pratica. Per essere attivata è sufficiente digitare il **Codice Utente** e il **Numero Pratica**. Qualsiasi altro campo della maschera digitato, non sarà preso in considerazione e al termine dell’elaborazione, non sarà modificato nel suo valore.